

Kurzanleitung: eSTATISTIK.core – Webanwendung

„Auskunftgebende automatisch aus CSV-Datei ermitteln“

(zu übermittelnde Daten liegen im CSV-Format vor und die Auskunftgebenden werden automatisch vom System auf Basis der Berichtseinheit ID der CSV-Datei ermittelt)

1. Voraussetzungen

1. Die zu übermittelnden Daten liegen im CSV-Format vor
2. Die CSV-Datei ist so aufgebaut, dass die Hilfsmerkmale in den dafür vorgesehen Positionen der einzelnen Sätze stehen. Hilfsmerkmalen sind Träger von Metainformationen.

Beispiel CSV-Datei: Die Hilfsmerkmale BerichtseinheitID (Pos. 1), Quartal (Pos. 2) und Jahr (Pos. 3) stehen in jeder Zeile in den dafür vorgesehen Positionen

```
06411000;1;2015;1;12345678901;06;4;11;000;;1;04;1952;000;;2;;3;05;2012;6;;05;2015;3;2;2;1;2;2;2;1;391;1;66;;140;;137;20;20;100;;55;150;;80;;;
06411000;1;2015;1;12345678901;07;4;11;000;;2;02;1995;122;2;1;2;;03;2014;7;6;05;2015;2;2;2;2;2;2;2;1;391;2;;60;140;;50;25;80;55;;45;;;50;30;
06411000;1;2015;1;12345678901;08;4;11;000;;1;04;1952;000;;2;;3;05;2012;6;;05;2015;3;2;2;1;2;2;2;1;391;1;66;;140;;137;20;20;100;;55;150;;80;;;
06411067;1;2015;1;12345678901;09;4;11;000;;2;02;1995;122;2;1;2;;03;2014;7;6;05;2015;2;2;2;2;2;2;2;1;391;2;;60;140;;50;25;80;55;;45;;;50;30;
06411067;1;2015;1;12345678901;10;4;11;000;;1;04;1952;000;;2;;3;05;2012;6;;05;2015;3;2;2;1;2;2;2;1;391;1;66;;140;;137;20;20;100;;55;150;;80;;;
06411067;1;2015;1;12345678901;11;4;11;000;;2;02;1995;122;2;1;2;;03;2014;7;6;05;2015;2;2;2;2;2;2;2;1;391;2;;60;140;;50;25;80;55;;45;;;50;30;
06411073;1;2015;1;12345678901;12;4;11;000;;1;04;1952;000;;2;;3;05;2012;6;;05;2015;3;2;2;1;2;2;2;1;391;1;66;;140;;137;20;20;100;;55;150;;80;;;
06411073;1;2015;1;12345678901;13;4;11;000;;2;02;1995;122;2;1;2;;03;2014;7;6;05;2015;2;2;2;2;2;2;2;1;391;2;;60;140;;50;25;80;55;;45;;;50;30;
06411073;1;2015;1;12345678901;14;4;11;000;;1;04;1952;000;;2;;3;05;2012;6;;05;2015;3;2;2;1;2;2;2;1;391;1;66;;140;;137;20;20;100;;55;150;;80;;;
06411094;1;2015;1;12345678901;15;4;11;000;;2;02;1995;122;2;1;2;;03;2014;7;6;05;2015;2;2;2;2;2;2;2;1;391;2;;60;140;;50;25;80;55;;45;;;50;30;
06411094;1;2015;1;12345678901;16;4;11;000;;1;04;1952;000;;2;;3;05;2012;6;;05;2015;3;2;2;1;2;2;2;1;391;1;66;;140;;137;20;20;100;;55;150;;80;;;
```

Abb. 1

2. Lieferung erstellen

Sie haben die an die Statistik zu übermittelnden Daten nicht im XML-Lieferdatenformat DatML/RAW, sondern im CSV-Format vorliegen? Über den Menüpunkt **Lieferung erstellen** (Abb. 2) der CORE-Webanwendung können Sie assistentengestützt aus Ihren Daten im CSV-Format das Lieferdatenformat DatML/RAW erzeugen und unmittelbar an die Statistik übermitteln lassen.



Abb. 2

3. Auskunftgebenden auswählen

Wenn der Absender für mehrere Auskunftgebende zu einer Statistik, einem Berichtsempfänger und einem Berichtszeitraum melden möchte und die Daten in einer CSV-Datei vorliegen, dann muss er die Option „Auskunftgebende automatisch aus CSV-Datei ermitteln“ auswählen. Diese Option wird statistikabhängig angeboten.

Abb. 3

Mit dieser Einstellung wird beim Umwandeln der CSV-Datei in eine Lieferung im Format DatML/RAW beim Wechsel der Berichtseinheit ID eine neue Einzelmeldung innerhalb der Lieferung generiert.

Beispiel: Berichtseinheit ID steht auf Position 1

```
06411000 1:2015;1;12345678901;06;4;11;000;;1;04;1952;000;;2;;3;05;2012;6;;05;2015;3;2;2;1;2;2;2;1;391;1;66;;140;;137;20;20;100;;55;150;;80;;;"
06411000 1:2015;1;12345678901;07;4;11;000;;2;02;1995;122;2;1;2;;03;2014;7;6;05;2015;2;2;2;2;2;2;2;1;391;2;;60;140;;;50;25;80;55;;;45;;;50;30;
06411000 1:2015;1;12345678901;08;4;11;000;;1;04;1952;000;;2;;3;05;2012;6;;05;2015;3;2;2;1;2;2;2;1;391;1;66;;140;;137;20;20;100;;55;150;;80;;;"
06411067 1:2015;1;12345678901;09;4;11;000;;2;02;1995;122;2;1;2;;03;2014;7;6;05;2015;2;2;2;2;2;2;2;1;391;2;;60;140;;;50;25;80;55;;;45;;;50;30;
06411067 1:2015;1;12345678901;10;4;11;000;;1;04;1952;000;;2;;3;05;2012;6;;05;2015;3;2;2;1;2;2;2;1;391;1;66;;140;;137;20;20;100;;55;150;;80;;;"
06411067 1:2015;1;12345678901;11;4;11;000;;2;02;1995;122;2;1;2;;03;2014;7;6;05;2015;2;2;2;2;2;2;2;1;391;2;;60;140;;;50;25;80;55;;;45;;;50;30;
06411073 1:2015;1;12345678901;12;4;11;000;;1;04;1952;000;;2;;3;05;2012;6;;05;2015;3;2;2;1;2;2;2;1;391;1;66;;140;;137;20;20;100;;55;150;;80;;;"
06411073 1:2015;1;12345678901;13;4;11;000;;2;02;1995;122;2;1;2;;03;2014;7;6;05;2015;2;2;2;2;2;2;2;1;391;2;;60;140;;;50;25;80;55;;;45;;;50;30;
06411073 1:2015;1;12345678901;14;4;11;000;;1;04;1952;000;;2;;3;05;2012;6;;05;2015;3;2;2;1;2;2;2;1;391;1;66;;140;;137;20;20;100;;55;150;;80;;;"
06411094 1:2015;1;12345678901;15;4;11;000;;2;02;1995;122;2;1;2;;03;2014;7;6;05;2015;2;2;2;2;2;2;2;1;391;2;;60;140;;;50;25;80;55;;;45;;;50;30;
06411094 1:2015;1;12345678901;16;4;11;000;;1;04;1952;000;;2;;3;05;2012;6;;05;2015;3;2;2;1;2;2;2;1;391;1;66;;140;;137;20;20;100;;55;150;;80;;;"
```

Aus dieser CSV-Datei würde eine Lieferung mit 4 Einzelmeldungen generiert werden:

Meldungsnummer	BerichtseinheitID des Auskunftgebenden	Anzahl der Sätze innerhalb der Einzelmeldung
1	06411000	3
2	06411067	3
3	06411073	3
4	06411094	2

4. Datenzuordnung – Wie ist Ihre CSV-Datei aufgebaut?

Damit die CSV-Datei korrekt interpretiert werden kann, muss die in der Datenzuordnung angezeigte Reihenfolge der Merkmale in der Spalte *Position* mit der Reihenfolge der zugehörigen Werte der CSV-Datei übereinstimmen. Entscheidend für die Positionen der Merkmale, sind vor allem die Hilfsmerkmale. Diese müssen in den dafür vorgesehen Positionen der einzelnen Sätze stehen. Daher muss folgende Einstellung vorgenommen werden:
Hilfsmerkmale: „Angaben stehen in den dafür vorgesehenen Positionen der einzelnen Sätze“

STATISTISCHE ÄMTER
DES BUNDES UND DER LÄNDER

Melder: 0000000024
→ Abmelden

.CORE

Startseite > Lieferung erstellen > Meldung hinzufügen

Meldung hinzufügen

Erhebung auswählen
Angaben zur Meldung
Vorlage auswählen
Auskunftgebenden auswählen
Daten des Auskunftgebenden
Berichtsempfänger auswählen
Datenzuordnung auswählen
Datenzuordnung bearbeiten
Importeinstellungen
Meldungsvorlage speichern
CSV-Datei auswählen
Meldung prüfen

Wie ist Ihre CSV-Datei aufgebaut?

Mehr Informationen zu Datenzuordnungen finden Sie unter [Hilfe](#).

Name*

Hilfsmerkmale Angaben stehen in den dafür vorgesehenen Positionen der einzelnen Sätze ▼

Name	Position	Anzahl	Standardwert
Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
BerichtseinheitID	1		
BQ	2		
BJ	3		
Daten			
Art_Traeger	4		
KennNr	5		
Wohnort_Land	6		
Wohnort_Regbez	7		
Wohnort_Kreis	8		
Wohnort_Gemeinde	9		
Wohnort_Gemeindeteil	10		

Prüfen Standardpositionen berechnen Zurücksetzen

Abb. 4

Prüfen

Prüft die Angaben der Positionen

Standardpositionen berechnen

Berechnet die Standardpositionen neu nachdem die Einstellung der **Hilfsmerkmale** geändert wurde

Zurücksetzen

Setzt Änderungen zurück, solange diese nicht durch „Prüfen“ oder „Standardpositionen berechnen“ bestätigt wurden